

Frank Herrmann

Animierte Fotoshow mit Fotostory 3

Programmname / Version:	Fotostory 3
Hersteller / Download:	Microsoft http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=92755126-a008-49b3-b3f4-6f33852af9c1
Lizenztyp:	Freeware (zum Download ist eine gültige Windows XP-Lizenz erforderlich)
Kategorie:	Präsentation
Stand der Erstellung:	25.3.2007
Kurzbeschreibung Projekt:	Präsentation von Fotos

Vorbemerkungen

Fotostory wird von Microsoft nicht beworben und ist auch nur im Download direkt von Microsoft erhältlich. Deshalb ist es in der breiten Öffentlichkeit recht unbekannt. Es eignet sich jedoch hervorragend dazu, Fotos ansprechend zu präsentieren. Es erzeugt eine animierte Diashow mit Kamerafahrt, die als Film gespeichert werden kann.

Fotostory benötigt mindestens eine Originalversion von Windows XP (Gültigkeitsprüfung wird vor dem Download durchgeführt) mit Service Pack 2, Direct X 9.0 und Windows Media Player 10.

So erstellen wir eine Fotostory

Begonnen wird mit dem Bildimport. Öffnen Sie das Programm und wählen Sie „Mit neuer Fotostory beginnen“. Klicken Sie auf „weiter“. Nun können Sie Ihre Fotos importieren. Mit STRG + Mausklick können Sie mehrere Fotos auf einmal importieren. Klicken Sie auf „Bilder importieren“ und zeigen Sie den Pfad zu Ihren Fotos. Die ausgewählten Bilder erscheinen dann im Fenster unten in einer Leiste.



Abb. 1: Bildimport

Mit einem Klick auf „Schwarze Ränder entfernen“ werden die Fotos automatisch vergrößert, so dass keine Ränder sichtbar sind. Es wird eine Vorschau für jedes Foto berechnet, Sie können die Einstellungen aber auch manuell noch verändern.

Wenn Sie auf „Ja alle“ klicken werden alle Bilder automatisch angepasst. Das funktioniert in den meisten Fällen erstaunlich gut, nur selten ist der Ausschnitt so schlecht gewählt, dass nachbearbeitet werden muss. Sind Sie fertig klicken Sie auf „weiter“.



Abb. 2: Schwarze Ränder entfernen

Im folgenden Fenster können Sie zu den einzelnen Bildern Kommentare eingeben und die Bewegung anpassen.



Abb. 3: Anpassen der Bewegung

Klicken Sie auf „Bewegung anpassen“. Es erscheint folgendes Fenster: (Achtung: Diese Seite hat oben zwei Reiter. Im ersten Reiter können Sie die Bewegung einstellen, im zweiten die Übergänge.)




Abb. 4: Festsetzen von Anfang und Ende der Bewegung

Klicken Sie unter dem Reiter „Bewegung und Dauer“ oben das Häkchen bei „Geben Sie Start und Endposition der Bewegung an“ an. Nun können Sie links den Ausschnitt auswählen, der zu Beginn der Kamerafahrt angezeigt werden soll. Im rechten Bereich können Sie den Bereich auswählen, der am Ende gezeigt werden soll. Daraus errechnet sich die Kamerafahrt. Interessant wird es, wenn Sie zunächst einen Ausschnitt wählen und zum Schluss die Totale anzeigen lassen oder andersherum aus der Totalen zu einem Detail schwenken lassen.

Die Anzeigedauer des Bildes in Sekunden angeben lässt sich unten verwalten.
Wenn Sie hier keine Angaben machen berechnet Fotostory alles automatisch. Lassen Sie sich zu Beginn doch einfach mal überraschen und klicken unten auf „Vorschau“. Schauen Sie sich die Vorschau an und merken Sie sich die Stellen, wo Ihnen die Animation nicht gefällt. Bearbeiten Sie dann nur diese Fotos. Das spart viel Zeit.
Wenn Sie ein Mikrofon angeschlossen haben, können Sie sogar Kommentare zu den einzelnen Bildern sprechen und aufnehmen. Klicken Sie hierzu auf den roten Aufnahmeknopf und sprechen Sie. Alternativ können Sie in das Eingabefeld darunter Kommentare schreiben.




Abb. 5: Sie können zu den einzelnen Bildern Kommentare aufnehmen oder schreiben

Klicken Sie auf weiter. Im folgenden Fenster können Sie ihre Präsentation noch mit Musik unterlegen.




Abb. 6: Unterlegen Sie Ihre Fotostory mit Musik

Klicken Sie auf „Musik auswählen“ und suchen Sie in ihrer Musiksammlung nach passender Musik. Sie können Musik genau zu einem Bild starten lassen, indem Sie es anklicken und ein Musikstück auswählen. Wenn Sie so mehrere Musikstücke auswählen werden diese automatisch ineinander überblendet.

Alternativ können Sie unter „Musik erstellen“ aus vorgefertigten Bausteinen wählen. Sind Sie fertig klicken Sie auf „weiter“.

Nun ist Ihre „Fotostory“ fertig und kann gespeichert werden. Es stehen die wichtigsten Optionen zur Verfügung.




Abb. 7: Export der Fotostory

Wollen Sie die Fotostory auf Ihrem Computer in bester Qualität abspielen, wählen Sie den ersten Eintrag. Unten werden Ihnen immer die Qualitätseinstellungen angezeigt. Alle weiteren Exportmöglichkeiten speichern die Fotoshow in minderer Qualität für den Anhang an eine E-Mail oder für Pocket PC, Handy usw.

Wollen Sie Ihre Fotoshow auf DVD brennen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Klicken Sie unten auf „Einstellungen“. Wählen Sie aus dem folgenden Einstellungsfenster „Profil zum Erstellen von DVDs – Pal“ aus. Dies sind die Einstellungen, die zum Brennen von DVDs nötig sind.

Geben Sie Ihrem Film einen Namen und klicken Sie auf „Weiter“. Ihre Fotostory wird erstellt. Das kann eine Weile dauern. Zeit für einen Kaffee...




Abb. 7: Der Film wird erstellt

Weitere Anleitungen für Fotostory oder Links zum Thema

<http://www.microsoft.com/germany/kleinunternehmen/produkte/windowsxp/fotostory.msp>